


**เพิ่ม/ลด ขนาดวัตถุให้เท่ากัน**

เช่น ต้องการปรับ ตัวแปรdate ให้มีขนาดเท่ากับ ตัวแปรdoc\_no

1. ให้คลิกที่วัตถุตั้งแต่ 2 วัตถุขึ้นไป ให้ **Active** (มีจุดดำขึ้นที่ขอบของวัตถุ)




- กดแป้นคีย์บอร์ด **Shift** ค้างไว้
- คลิกที่ **doc\_no** และ **date** (ให้ Active)
- จากนั้น ปล่อยแป้นคีย์บอร์ด **Shift**

2. คลิกเมนู **Format**


3. คลิกที่ **Size**

4. คลิกที่ **To Widest**

(เป็นการปรับตาม-ความกว้างสุด) เพื่อปรับให้ ตัวแปร **date** มีความกว้างเท่ากับ ตัวแปร **doc\_no**




- To Tallest** = ปรับตาม-ความสูงสุด
- To Shortest** = ปรับตาม-ความสั้นสุด
- To Widest** = ปรับตาม-ความกว้างสุด
- To Narrowest** = ปรับตาม-ความแคบสุด



5. เสร็จแล้ว ให้จัดเก็บ โดยคลิก **Save**

- ถ้าต้องการออกจาก **Report Designer** ให้กดแป้นคีย์บอร์ด **Esc**



สำหรับการปรับ เส้นแบ่งคอลัมน์ ให้ทุกเส้นเท่ากัน ก็สามารถใช้วิธีดังกล่าวได้เช่นกัน

